

メール設定方法 サンダーバード

■メールアドレスを設定する

1. 「thunderbird」を起動します



ホーム画面の「アカウント」より、アカウントのセットアップのメールを選択します。

2. 下記例の通り加入受付書に記載してあるお客様のアカウント情報を入力し 続けるを押してください。

The screenshot shows the '既存メールアカウントのセットアップ' (Existing Email Account Setup) dialog box. It contains the following fields and options:

- あなたのお名前(N): 高岡 太郎 (受信者に表示される名前です)
- メールアドレス(E): takaoka@p2.tcnet.ne.jp (既存のメールアドレスです)
- パスワード(P): [Redacted with 10 dots]
- パスワードを記憶する(M)

At the bottom, there are three buttons: '新しいメールアドレスを取得(G)...', '続ける(C)' (highlighted with a red box), and 'キャンセル(A)'.

3. アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。と表示されましたら左下の手動設定をクリックしてください。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): 既存のメールアドレスです

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

受信サーバー: POP3, p2.tcnet.ne.jp, STARTTLS

送信サーバー: SMTP, p2.tcnet.ne.jp, 接続の保護なし

ユーザー名: takaoka

4. 下記の①の通り入力します。入力が完了しましたら②再テストを行ってください。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): 既存のメールアドレスです

パスワード(P):


パスワードを記憶する(M)

①

	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバー:	POP3 <input type="text" value="p2.tcnet.ne.jp"/>	110 <input type="text"/>	接続の保護なし <input type="text"/>	通常のパスワード認証 <input type="text"/>
送信サーバー:	SMTP <input type="text" value="p2.tcnet.ne.jp"/>	25 <input type="text"/>	接続の保護なし <input type="text"/>	通常のパスワード認証 <input type="text"/>
ユーザー名: 受信サーバー:	<input type="text" value="takaoka"/>		送信サーバー:	<input type="text" value="takaoka"/>

②

5. 「接続する上での危険性を理解しました」にを入れ「完了」を押してください。
以上で完了です。



警告！

受信サーバ設定: p2.tcnet.ne.jp への接続は暗号化されません。
▶ 技術的な詳細

送信サーバ設定: p2.tcnet.ne.jp への接続は暗号化されません。
▶ 技術的な詳細

提供された設定を使用して Thunderbird であなたのメールを受信することができます。ただし、これらの接続が不適當でないか、サーバの管理者またはメールプロバイダと連絡をとってください。詳しい情報は Thunderbird FAQ をご覧ください。

接続する上での危険性を理解しました